

Pour commencer

Activation de TalkBack : Accédez à Paramètres > Accessibilité > TalkBack pour activer TalkBack. Pour activer le raccourci TalkBack, accédez à Paramètres > Accessibilité et activez le raccourci touche de volume. Vous pouvez ensuite maintenir les touches de volume enfoncées pendant quelques secondes pour activer ou désactiver TalkBack.

Le menu TalkBack (TBM) : contient des commandes pertinentes partout sur votre appareil. Pour ouvrir le menu TalkBack, balayez vers le bas, puis vers la droite, ou balayez vers le haut puis vers la droite. Ou sur les appareils dotés de gestes multi-doigts (MFG*), vous pouvez également effectuer un tapotement à trois doigts.

Commandes de lecture (RC) : permettent de régler les paramètres de lecture, comme la possibilité de balayer pour lire par titres ou par lignes, et de modifier le débit de parole. Pour ouvrir les commandes de lecture, balayez vers le haut puis vers le bas, ou vers le bas puis vers le haut. Ou sur les appareils dotés de gestes multi-doigts (MFG*), vous pouvez également effectuer un balayage à trois doigts vers la gauche ou la droite, ou vers le haut ou vers le bas. Répétez le même geste pour faire défiler les différentes commandes de lecture.

Explorer au toucher : Faites glisser un doigt sur l'écran pour que TalkBack annonce les éléments au fur et à mesure que vous les atteignez.

Commandes vocales : Faites glisser votre doigt vers la droite puis vers le haut, attendez le son de confirmation, puis prononcez une commande, par exemple « Lien suivant ». Disponible uniquement avec TalkBack 9.1 et versions ultérieures.

***Les gestes multi-doigts (MFG)**— gestes utilisant trois doigts ou plus simultanément—ne sont disponibles qu'avec TalkBack 9.1 et versions ultérieures, uniquement sur certains appareils Android, tels que Google Pixel 3 et versions ultérieures, et certains modèles d'autres marques comme Samsung Galaxy.

Lecture de texte

Tâche	Commande
Dire la ligne suivante	(RC : Lignes) Balayez vers le bas
Lire à partir du curseur	TBM : Lire l'élément suivant. Ou appuyez trois fois avec deux doigts.
Lire le caractère suivant	(RC : Caractères) Glissez vers le bas
Dire le caractère phonétiquement	TBM > Paramètres TalkBack > Verboseité > Énoncer les lettres phonétiques
Prononcer le mot suivant	(CR : Mots) Glissez vers le bas
Énoncer le paragraphe suivant	(CR : Paragraphes) Glissez vers le bas
Dites la ligne, le caractère, le mot, le paragraphe, etc. précédent.	(RC : sélectionnez le contrôle souhaité) Balayez vers le haut
Épeler le mot	Naviguer par mots, puis TBM : épeler la dernière phrase prononcée

Les bases

Tâche	Commande
Activer ou désactiver TalkBack	Maintenez les touches de volume enfoncées pendant quelques secondes (lorsque le paramètre est activé)
Ouvrir le menu TalkBack (TBM)	Balayez vers le bas puis vers la droite, ou vers le haut puis vers la droite, ou appuyez avec trois doigts (MFG*)
Parcourir les commandes de lecture (RC)	Balayez vers le haut puis vers le bas, ou vers le bas puis vers le haut. Ou faites glisser trois doigts vers la gauche ou la droite, ou vers le haut ou vers le bas (MFG*).
Mettre en pause ou reprendre la lecture	Taper avec deux doigts
Commencez à lire en continu depuis le haut	TBM : Lire du haut
Commencez à lire en continu à partir de ce point	TBM : Lire l'élément suivant. Ou triple-tapez avec deux doigts.
Lire l'élément suivant	Balayez vers la droite
Lire l'élément précédent	Balayez vers la gauche
Répéter la dernière phrase	TBM : Répéter la dernière phrase parlée
Activer l'élément (lien, bouton, etc.)	Double-tapez
Aller au titre suivant	(RC : Titres) Glissez vers le bas
Aller au point de repère/région suivant	(RC : Points de repère) Glissez vers le bas
Aller à la région principale du contenu	Utilisez le lien « Passer au contenu principal » de la page s'il est présent, ou explorez par le toucher, ou utilisez TBM : « Écran de recherche » pour rechercher la section souhaitée
Naviguer dans les cellules d'un tableau	Balayez vers la droite ou vers la gauche, ou explorez par le toucher.
Aller au lien suivant	(RC : Liens) Glissez vers le bas
Faire défiler une page, un menu, etc.	Balayez deux doigts vers le haut, le bas, la gauche ou la droite
Aller à l'écran d'accueil	Balayez vers le haut, puis vers la gauche
Revenir	Balayez vers le bas, puis vers la gauche
Applications récentes	Balayez vers la gauche, puis vers le haut
Notifications	Balayez vers la droite, puis vers le bas. Ou glissement à deux doigts du haut vers le bas.
Accéder au lien précédent, au titre, à l'élément de formulaire (contrôle), au point de repère, etc.	(RC : sélectionnez le contrôle souhaité) Balayez vers le haut

Tableaux	
Tâche	Commande
Cellule à droite	Balayez vers la droite
Cellule à gauche	Balayez vers la gauche
Cellule ci-dessous	Explorer au toucher
Cellule au-dessus	Explorer au toucher

Note : TalkBack lit les cellules du tableau dans l'ordre de gauche à droite, en commençant par la première ligne.

Formulaires	
Tâche	Commande
Élément de formulaire suivant	(RC : Contrôles) Glissez vers le bas
Cochez et décochez des cases	Double-tapez
Ouvrir la boîte combinée (<select>)	Double-tapez
Parcourir les options de la boîte combinée	Explorez au toucher. Ou balayez vers la droite ou la gauche.
Sélectionnez plusieurs options de boîte combinée	Appuyez deux fois sur chaque option pour sélectionner ou désélectionner
Basculer la sélection du bouton radio	Faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche jusqu'à l'option souhaitée, puis appuyez deux fois pour sélectionner

Autres commandes	
Tâche	Commande
Ajustez le curseur vers le haut ou vers la droite	Balayez vers la droite, puis vers la gauche. Ou balayez vers le haut.
Ajustez le curseur vers le bas ou vers la gauche	Balayez vers la gauche, puis vers la droite. Ou balayez vers le bas.
Rechercher un mot ou une expression	Balayez vers la gauche, puis vers le bas
Saisie	Lorsque vous êtes dans un champ d'édition de texte, un clavier virtuel apparaît en bas de l'écran. Faites glisser le doigt sur les lettres et relâchez-le lorsque vous entendez la lettre souhaitée.
Énoncer les caractères tapés	Paramètres TalkBack > Écho du clavier
Reformater les documents pour une visualisation plus simple	Chrome : accédez aux Paramètres de Chrome > Accessibilité > sélectionnez « Affichage simplifié pour les pages Web ». Un bouton pour une vue simplifiée apparaîtra en bas de l'écran, quand il est supporté. Firefox : mode lecteur. Lors de la consultation d'un article, le bouton apparaît dans la barre d'URL.
Transmettre le prochain geste au système / à l'application actuelle	Appuyez deux fois et maintenez enfoncé avec quatre doigts (MFG*)
Démarrer ou arrêter les médias	Double tapotement à deux doigts
Répondre à un appel ou y mettre fin	Double tapotement à deux doigts
Conseils de gestes	Accédez à Paramètres de TalkBack > Verbose > Sélectionnez « Donner des conseils d'utilisation » pour activer

Note : Certaines options de menu et commandes de lecture sont masquées par défaut. Accédez à Paramètres TalkBack > « Personnaliser les menus » pour choisir les éléments à afficher.

Note : TalkBack varie en fonction de la version d'Android et du navigateur Web utilisé. Certaines options peuvent ne pas être disponibles.

Liste complète des commandes : <http://tinyurl.com/commands-talkback>