

Pour commencer

Activation de TalkBack : Accédez à Paramètres > accessibilité > TalkBack pour activer TalkBack. Pour activer le raccourci TalkBack, accédez à Paramètres > accessibilité et activez le raccourci touche de volume. Vous pouvez ensuite maintenir les touches de volume enfoncées pendant quelques secondes pour activer ou désactiver TalkBack.













Le menu TalkBack : contient des commandes pertinentes partout sur votre appareil. Pour ouvrir le menu TalkBack, balayez vers le bas, puis vers la droite, ou balayez vers le haut puis vers la droite. Sur les appareils dotés de gestes à plusieurs doigts*, vous pouvez également appuyer à trois doigts.

Commandes de lecture : permettent de régler les paramètres de lecture, comme la possibilité de balayer pour lire par titres ou par lignes, et de modifier le débit de parole. Pour ouvrir les commandes de lecture, balayez vers le haut puis vers le bas, ou vers le bas puis vers le haut. Sur les appareils dotés de gestes à plusieurs doigts*, vous pouvez également effectuer un balayage à trois doigts vers la gauche ou la droite, ou vers le haut ou vers le bas. Répétez le même geste pour faire défiler les différentes commandes de lecture.

Remarque : Certaines options de menu et commandes de lecture sont masquées par défaut. Accédez à Paramètres TalkBack > « Personnaliser les menus » pour choisir les éléments à afficher.

Explorer par le toucher : Faites glisser un doigt sur l'écran pour que TalkBack annonce les éléments lorsque vous les atteignez.

Les bases

<p>Activer ou désactiver TalkBack :</p>  <p>Maintenez les touches de volume haut et bas enfoncées pendant quelques secondes (lorsque le paramètre est activé)</p>	<p>Ouvrir le menu TalkBack :</p>  <p>Balayez vers le bas, puis vers la droite. Ou balayez vers le haut, puis vers la droite. Ou tapotez avec trois doigts (sur les appareils dotés de gestes à plusieurs doigts*).</p>	<p>Mettre en pause ou reprendre la lecture :</p>  <p>Tapoter avec deux doigts</p>	<p>Commencez à lire en continu depuis le haut, ou Répétez la dernière phrase :</p>  <ol style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu TalkBack. Sélectionnez « Lire depuis le haut » ou "Répéter la dernière phrase parlée". 	
<p>Faire défiler une page, un menu, etc. :</p>  <p>Balayez deux doigts vers le haut, le bas, la gauche ou la droite</p>	<p>Parcourir les commandes de lecture :</p>  <p>Balayez vers le haut, puis vers le bas. Ou balayez vers le bas, puis vers le haut. Ou balayez avec trois doigts vers le haut, le bas, la gauche ou la droite (sur les appareils dotés de gestes à plusieurs doigts*).</p>	<p>Commencez à lire en continu à partir de ce point :</p>  <ol style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu TalkBack. Sélectionnez « Lire à partir de l'élément suivant ». <p>Ou triple-tapez avec deux doigts.</p>		
<p>Accéder au lien suivant, au titre, à l'élément de formulaire, au point de repère/à la région, etc. :</p>  <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez le contrôle de lecture souhaité. Glissez vers le bas. 	<p>Lire l'élément suivant :</p>  <p>Balayez vers la droite</p>	<p>Lire l'article précédent :</p>  <p>Balayez vers la gauche</p>	<p>Parcourir les cellules du tableau :</p>  <p>Balayez vers la droite ou vers la gauche. Ou explorez par le toucher.</p>	<p>Activer l'élément (lien, bouton, etc.) :</p>  <p>Double-tapez</p> <p>Accédez à la zone de contenu principale : Utilisez le lien « Passer au contenu principal » de la page s'il est présent ; ou Explorez au toucher ; ou balayez vers la gauche, puis vers le bas (ou ouvrez le menu TalkBack et sélectionnez « Écran de recherche ») pour rechercher la section souhaitée</p>


Les bases (suite)

Accéder au lien précédent, au titre, à l'élément de formulaire, au point de repère, etc. :




1. Sélectionnez le contrôle de lecture souhaité. 2. Balayez vers le haut.

Revenir en arrière :




Balayez vers le bas, puis vers la gauche

Accéder à l'écran d'accueil :




Balayez vers le haut, puis vers la gauche

Applications récentes :



Balayez vers la gauche, puis vers le haut

Notifications :



Balayez vers la droite, puis vers le bas. **Ou** balayez vers le bas avec deux doigts depuis le haut.

Démarrer ou arrêter le média, **ou** Répondre ou mettre fin à un appel :



Double tapotement à deux doigts


Lecture de texte

Dites le paragraphe, la ligne, le mot, le caractère précédent :




1. Sélectionnez le contrôle de lecture souhaité. 2. Balayez vers le haut.

Dites depuis le curseur :




1. Ouvrir le menu TalkBack. 2. Sélectionnez « Lire à partir de l'élément suivant ». **Ou** triple-tapez avec deux doigts.

Dites le caractère phonétiquement :



1. Ouvrir le menu TalkBack. 2. Sélectionnez « Paramètres TalkBack » > « Verbose » > « Prononcer les lettres phonétiques ».

Dites le prochain paragraphe, ligne, mot, caractère :



1. Sélectionnez le contrôle de lecture souhaité. 2. Glissez vers le bas.


Épeler le mot :



1. Naviguer par mots. 2. Ouvrir le menu TalkBack. 3. Sélectionnez « Épeler la dernière phrase prononcée ».


Tableaux

Cellule à droite :




Balayez vers la droite

Cellule à gauche :




Balayez vers la gauche

Cellule ci-dessous :



Explorer au toucher

Cellule ci-dessus :



Explorer au toucher

Remarque : TalkBack lit les cellules du tableau dans l'ordre de gauche à droite, en commençant par la ligne supérieure.

Formulaires

Cochez et décochez les cases :



Double-tapez

Ouvrir la zone de liste déroulante (<select>) :



Double-tapez

Parcourir les options de la zone de liste déroulante :



Explorez au toucher. **Ou** balayez vers la droite ou la gauche.

Sélectionnez plusieurs options de zone de liste déroulante :



Appuyez deux fois sur chaque option pour sélectionner ou désélectionner


Basculer la sélection du bouton radio :



1. Faites glisser votre doigt vers la droite ou vers la gauche jusqu'à l'option souhaitée. 2. Appuyez deux fois pour sélectionner.


Autres commandes

Ajuster un curseur vers le haut ou vers la droite :




Balayez vers la droite, puis vers la gauche.
Ou faites glisser vers le haut.

Ajustez un curseur vers le bas ou vers la gauche :



Faites glisser vers la gauche, puis vers la droite.
Ou faites glisser vers le bas.

Rechercher un mot ou une phrase :




Balayez vers la gauche, puis vers le bas

Saisie : Lorsque vous êtes dans un champ d'édition de texte, un clavier virtuel apparaît en bas de l'écran. Faites glisser le doigt sur les lettres et relâchez-le lorsque vous entendez la lettre souhaitée.

Parler les caractères saisis : Dans les paramètres TalkBack, activez « Écho du clavier ».


Conseils gestuels : Sélectionnez « Paramètres TalkBack » > « Verbosité » > « Donner des conseils d'utilisation ».

Transférer le prochain geste vers le système / l'application en cours :



Double-tapez et maintenez avec quatre doigts (sur les appareils dotés de gestes à plusieurs doigts*)

Commandes vocales** :



1. Balayez vers la droite puis vers le haut.
2. Écoutez un son de confirmation. **3.** Prononcez une commande.

Reformater les documents pour une visualisation plus simple :

Chrome : accédez aux paramètres de Chrome > accessibilité > sélectionnez « Affichage simplifié pour les pages Web ». Un bouton pour une vue simplifiée apparaîtra en bas de l'écran, quand il est supporté.

Firefox : Vue lecteur. Lors de la consultation d'un article, le bouton apparaît dans la barre d'URL.

Remarque : TalkBack varie en fonction de la version d'Android et du navigateur Web utilisé. Certaines options peuvent ne pas être disponibles.

***Les gestes multi-doigts**— gestes utilisant trois doigts ou plus simultanément — ne sont disponibles qu'avec TalkBack 9.1 et versions ultérieures, uniquement sur certains appareils Android, tels que Google Pixel 3 et versions ultérieures, et certains modèles d'autres marques comme Samsung Galaxy.

****Commandes vocales** : Disponibles uniquement avec TalkBack 9.1 et versions ultérieures.

Liste complète des commandes : <http://tinyurl.com/commands-talkback>